


Technische Voraussetzungen:



WESUAL SIGNAGE besteht aus 3 Komponenten:

WESUAL Create, WESUAL Stage und der WESUAL Cloud.

Mit WESUAL Create erstellen, bearbeiten und verteilen Sie ihre Inhalte. WESUAL Stage ermöglicht ihnen jedes beliebige Display in ihr Anzeigemedium zu verwandeln. Die WESUAL Cloud besteht aus einer Reihe von Cloud Services die unter anderem das Speichern und Verteilen ihrer Inhalte Übernehmen.

WESUAL Create läuft sowohl unter Windows als auch am Mac, und muss installiert werden.

Zur Installation sind keine Admin Berechtigungen notwendig da wir im Appverzeichnis des entsprechenden Benutzers laufen.

Für WESUAL Create benötigen wir eine persistente Verbindung, diese darf somit nicht von einem Proxy oder der Firewall geschlossen werden.

Die gesamte Kommunikation zwischen Server und Client ist via https verschlüsselt.



Folgende Server werden aktuell verwendet

Datenbank (einer von):

db-01.captivo.at

db-02.captivo.at

db-01.wesual.at

db-02.wesual.at

db-me-01.wesual.io

db-me-02.wesual.io

db-me-03.wesual.io

db-me-04.wesual.io

Auxiliary:

account.wesual.at

pairing.wesual.at

service.captivo.at

devicestatus.captivo.at

packages.wesual.io

Alle angeführten Services sind nur unter HTTPS (443) erreichbar.

Unter <subdomain>.wesual.at werden in den kommenden Monaten und darüber hinaus weitere Services, die für den Betrieb notwendig sind, dazu kommen.

Daher gibt es die klare Empfehlung, *.wesual.at, *.wesual.io und *.captivo.at auf eine ggf. vorhandene Positivliste in Firewall, etc. zu setzen.

Die Virtuellen Server sind aktuell alle bei HostEurope in Straßburg gehostet.

Die Datenbankserver db-me-*.wesual.io befinden sich bei Hetzner als Rootserver in einem Cluster in Finnland und Deutschland